

اسم دیگر آمپول کلگزان انوکسپارین سدیم می باشد.

روش تزریق آمپول کلگزان

اگر شما دستور تزریق آمپول را از پزشک دریافت کرده اید بایستی آن را به صورت زیر جلدی عمیق تزریق کنید.

تزریق داخل عضلانی ممنوع است

آمپول کلگزان بصورت آماده تزریق ، در سرنگ هایی که از قبل پر شده اند قابل دسترسی می باشد جباب های هوای داخل سرنگ را نباید از تزریق از داخل سرنگ خالی کنید یعنی سرنگ را هواگیری نکنید.

زیرا:

۱.موقع هواگیری سرنگ ممکن اس چند قطره از دارو خارج گردد که باعث کم شدن دوز دارو می گردد.

۲.هواگیری باعث کبودشدن محل تزریق می گردد زیرا هوای داخل سرنگ باعث تخلیه ی کامل سر سوزن شده و منجر به قفل دارو داخل بافت زیر جلد میگردد.

تزریق زیر جلدی را ترجیحا زمانی که در تخت دراز کشیده اید انجام دهید

آمپول کلگزان را در بافت زیر جلدی پهلوی جلویی و پهلوی پشتی دیواره ی شکم به صورت نوبتی در سمت راست یا چپ بدنتان تزریق کنید.

تکنیک تزریق آمپول کلگزان به این صورت است که بین انگشت شست و سبابه بوجود آمده است فرو شود تمام طول سوزن در داخل چین پوستی وارد می شود و بایستی در تمام طول مدت تزریق بین انگشتان دست نگه داشته شود.

مراحل تزریق :

۱.تزریق را در حالتی که بیمار به پشت خوابیده یا نشسته است انجام دهید. قسمتی از سطح شکم در طرف چپ یا راست از پهلوی ها تا ۵سانتی متر مانده به ناف انتخاب کنید. محل تزریق را با پنبه الکل تمیز کرده نوبت های بعدی تزریق را یک در میان در سمت چپ یا راست شکم انجام دهید.

۲.درپوش محافظ را روی سوطن بردارید چنانچه قطره از سمت انتهای سوزن خارج شده ،پیش از تزریق با ضربه زدن بر روی سرنگ ، آن را برطرف نمایید.

۳.پوست را به آرامی بین دو انگشت گرفته تا یک چین پوستی ایجاد گردد . بایستی در تمام طول مدت تزریق بین انگشتان دست نگه داشته شود تزریق را آغاز نمایید سرنگ از پیش پر شده آماده استفاده است.

۴.سرنگ استفاده شده را دور بیندازید محل تزریق را ماساژ ندهید.